



T6 升级 U8+工具使用说明

一、T6 升级 U8+步骤

1、打开工具文件界面，双击“T6 升级 U8+工具.exe”，弹出 2 中的工具界面



2、工具界面中按照第一步、第二步、第三步顺序完成 T6 账套转换及升级，首先点“转换账套”



3、选择需要升级的 T6 账套存放路径，弹出解压提示后点击“确定”



4、选择解压后账套的存放路径并点击“确定”



5、解压完会弹出“解压成功”提示，然后点击“确定”，然后点下一步



6、进行数据库密码校验，输入正确的数据库密码后点击“下一步”

T6升级U8+工具-T6账套转U8+账套



T6账套转U8+账套

连接到服务器 步骤： ■ ■ ■ ■ ■

服务器名称

SA密码

7、选择转换完账套的存放路径，然后点击“下一步”后点开始转换

T6升级U8+工具-T6账套转U8+账套



T6账套转U8+账套


选择转换后备份文件 步骤： ■ ■ ■ ■ ■

转换后的U8账套备份路径 


8、转换过程中遇到 T6 账套科目编码长度超过 15 位的，会弹出安装 MSI 工具包的提示，按照提示安装 T6 账套转换脚本.msi 即可，然后点确定。（科目编码长度不超过 15 位没有提示，不需要安装 T6 账套转换脚本.msi 包）；




9、继上一步点击“确定”后弹出 MSI 包的安装文件




10、双击“T6 账套转换脚本.msi”后，弹出下面安装界面，点击“下一步”




11、选择我接受“许可协议”的条款后，点击“下一步”



12、点击“安装”



13、MSI 工具安装完成后，点击“完成”




14、T6 科目编码长度不超过 15 位，或执行安装 T6 账套转换脚本.msi 包（系统回到 T6 账套转换界面），转化过程会有进度条提示




15、转换完成后，点击“确定” T6 账套转换完成



16、返回首页后，点击“引入升级”按钮




17、弹出“系统管理”（必须在 U8+数据库服务器上才会弹出来）




18、登陆“系统管理”，操作员选择 admin




19、打开需要升级账套的存放路径




20、选择账套引入后的存放路径




21、打开“系统--升级 SQL server 数据”选项



22、选择需要升级的账套，直到升级完成



23、升级 U8+成功后，点击“调整数据”按钮



24、打开需要调整的 T6 账套路径后，点击“下一步”

T6升级U8+工具-调整T6和U8+有差异的数据



调整T6和U8+有差异的数据

选择备份文件 步骤： ■ ■ ■ ■

选择T6账套备份文件 ...

上一步
下一步
开始升级
返回首页

25、选择“目标账套和目标年度”后点击“下一步”(默认全选)

T6升级U8+工具-调整T6和U8+有差异的数据



调整T6和U8+有差异的数据

连接到U8服务器 步骤： ■ ■ ■ ■

服务器名称

SA密码 测试连接

目标账套

目标年度

☒ 2011-2011
 ☒ 2012-2012
 ☒ 2013-2013

上一步
下一步
开始升级
返回首页

26、需要调整的功能列表，点击“下一步”



27、在“开始升级数据”界面，点击“开始升级”按钮



28、升级成功后，点击“确定”，升级完成



二、升级到 U8+后，部分模块需要单独处理

1、出纳模块：


升级到 U8+后，首先到系统启用中把出纳启用，之后手工在系统管理给操作员赋予出纳的功能权限，然后打出纳的最新补丁包，最后按照 [T6 出纳管理升级 U8+方案.pdf](#) 进行出纳数据升级；

2、财务分析：

升级到 U8+，需要手工到系统启用中启用财务分析模块或专家财务评估即可使用；


3、UFO 报表：

升级到 U8+后，需要用户手工赋予 MR0151（报表登陆）权限，UFO 系统才可以看到



4、BS 门户权限:

T6 升级到 U8*V10.1 版本及之前版本,需要手工到系统管理为操作员配置‘U8-ERP 功能列表’权限 (U8*V10.1 之后版本不需要手工配置权限);



5、物料清单:

T6 中的物料清单可以升级到 U8*,升级成功后需要手工到系统启用中把物料清单模块启用, 然后到系统管理中手工给操作员赋予物料清单的功能权限。

6、需要打 U8+模块最新补丁：总账、UFO 报表、出纳、财务分析。

7、现金流量表：

T6 到 U8+升级处理时，现金流量表不会自动升级；

需要手工把如下路径文件替换到 U8 对应的路径下就可以；

T6 的目录：

T6 安装路径\XJLL\8ZT902\

U8 的目录：

U8 安装路径\XJLL\8ZT902\

其中 8ZT902 这个文件夹中，8ZT 是固定的，902 是账套号。涉及不同账套可能会产生不同的目录；

三、支持 T6 升级的模块范围

总账、应付款管理、应收款管理、财务分析、现金流量表、网上银行、UFO 报表、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、工资管理

四、支持 T6 升级的版本范围

支持 T6 版本范围
T6-企业管理软件 V6.2plus1
T6-企业管理软件 V6.2
T6-企业管理软件 V6.1
T6-企业管理软件 V6.0
用友 T6-企业管理软件 5.1
用友 T6-企业管理软件 5.0
用友 T6-小企业管理软件 3.3plus1
用友 T6-企业管理软件 3.3
用友 T6-企业管理软件 V3.2plus1

用友 T6-企业管理软件 V3.2
用友 T6-企业管理软件 V3.1
用友 T6-企业管理软件 V3.0
用友 G6

五、注意事项

- 1、T6 升级 U8+工具不支持 T6 年度账备份的转换。
- 2、T6 升级 U8+工具需要在安装 SQL 数据库的机器上转换。
- 3、T6 升级 U8+工具不支持在 SQL2012 环境下转换。
- 4、功能权限升级：
 - T6V6.1 版本功能权限全部升级到 U8+;
 - T6 其他版本的功能权限升级后，需要根据实际情况，针对操作员功能权限手工调整，请做好功能权限检查。